

# きのこのキーケース

## 使用個数

- A: 丸大ビーズ/赤ギョク .....347個 [01224]
- B: 丸大ビーズ/オフホワイト .....168個 [01327]
- C: アクリルパール/キスカ 4mm .....15個 [00152-4]
- ニコイル/マットゴールド .....1個 [72647-MG]
- キーホルダー/ゴールド .....1個 [72427-G]
- ビーズクロッシェ糸/パールベージュ .....6m [59639-02]
- ビーズクロッシェ糸/ルージュレッド .....11m [59639-08]


## 使用工具

レース針0-2号、ビーズ通し針、平やっとこ、丸やっとこはさみ


## 作り方

- 1 クロッシェ糸赤とベージュにそれぞれビーズを通す。


### クロッシェ糸 ベージュ 6m




### クロッシェ糸 赤 11m




- 2 ビーズを通したクロッシェ糸 赤を片端10cmを残して最初の目を作り、引き締める。  
右上の編み図を参照し、作り目の鎖編みを10目編み、最初の鎖編みに引き抜き輪にする。
- 3 1段めはビーズを入れて鎖編み1目で立ち上がり、最後にビーズを入れた細編みを10目編み、最初の鎖編みの頭に引き抜く。
- 4 2~8段めは編み図を参照し、立ち上がりにビーズを入れ、増し目をしながらすじ編みの最後のビーズを入れた細編みを編む。(7段めは増減無し)
- 5 9~11段めは編み図を参照し、増減無しで同様に編む。  
12段めは減目の2目一度で2回目の時にだけビーズを入れながら20目編む。
- 6 12段めの引き抜きの前のタイミングで糸替えをする。  
ビーズを通したベージュの糸に付け替え、12段めの最初の細編みの頭に引き抜く。  
13~20段めは増減無しで同様に20目編む。
- 7 編み終わりは15cm残してカットし、最後の目をとめ、全ての糸始末をする。



- 8 キーホルダーの下側にニコイルを取り付け、フック側の丸カンを一度外す。



- 9 ニコイルを取り付けた側のパーツを編み地の編み終わり側から中に通し、編み始め側から出す。



- 10 一度外した丸カンとフックを付け直して、完成。

